

Hablemos Acerca De...

Reemplazo del botón de gastrostomía

El botón de **gastrostomía**, a veces denominado **sonda G**, ofrece una forma de darle al niño alimentos líquidos que pasan directamente al estómago. Este botón ayuda a que el niño tenga un peso saludable, ya que le ofrece una forma de obtener alimentación adicional. Le permite al niño moverse con más facilidad que con otros métodos porque el botón está cerca de su piel.

A veces, los padres sienten temor acerca de que se le coloque a su niño un botón de gastrostomía, especialmente si es la primera vez. Esta es una reacción normal. Si tiene dudas acerca del botón de gastrostomía, llame al consultorio de su proveedor de atención médica o al equipo de atención enterostomal de Primary Children's Hospital si desea hacer preguntas.

¿Cómo coloco el botón de gastrostomía?

Pasos


- 1 Reúna todos los suministros:
 - Dos vasos, uno lleno con agua de grifo y otro vacío
 - Varios paños o toallas
 - Lubricante a base de agua (como K-Y® Jelly)
 - Cinta adhesiva de tela (como Mefix®)
 - Kit de botón de gastrostomía
 - Esponja de 2 x 2 pulgadas para escurrir
 - Crema para barrera, si es necesario
- 2 Lávese las manos con agua caliente y jabón.
- 3 Acueste al niño en un lugar cómodo.
Es posible que tenga que sostener al niño con firmeza.

- 4 Párese del mismo lado donde debe colocarle el botón de gastrostomía al niño. Por lo general, el lado izquierdo. Tenga un paño o toallas a la mano para ayudar a absorber cualquier fuga cuando coloque el botón.
- 5 Coloque una jeringa de 10 mL en el orificio del globo existente. Según el tipo de botón de gastrostomía, tendrá una etiqueta con la palabra "bal" o una línea negra. Asegúrese de que la jeringa quede firmemente conectada en el orificio del globo. Un sellado firme le permite retirar el agua.



¿Cómo colocar un botón de gastrostomía?

- 6 Extraiga el agua del botón de gastrostomía tirando del émbolo de la jeringa. Deseche el agua en el vaso vacío.



7 Retire el botón de la sonda G del niño. Use el vaso de agua limpia para extraer de 3 a 5 mL de agua limpia con la jeringa de 10 mL. Cinco mL de agua fresca es aproximadamente una cucharadita.



8 Tome un nuevo botón de gastrostomía del kit y póngale el lubricante a base de agua.

9 Coloque el nuevo botón en el sitio de la gastrostomía.

10 Ponga de 3 a 5 mL de agua en el orificio del globo.

11 Haga lo siguiente para verificar el contenido del estómago:

- Conecte el tubo del bolo (para alimentación continua) al botón de la sonda G. Saque la jeringa de 60 mL del kit de la sonda G. Coloque la jeringa en el extremo de la sonda.

- Tire de la jeringa hacia atrás; el contenido del estómago debería ingresar en la sonda. Esto quiere decir que usted colocó el botón de la sonda G en el sitio correcto.

Si no logra extraer el contenido del estómago, haga lo siguiente:

- Recuerde que si usted no ha alimentado al niño durante varias horas y acaba de cambiar el botón, es posible que no logre extraer ningún contenido del estómago. Coloque de 10 a 15 mL de agua en la sonda de alimentación en bolo, en cuyo caso extraerá contenido del estómago con agua.
- Llame al consultorio de su proveedor de atención médica durante el horario de atención de la clínica para pacientes ambulatorios (de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.). Es posible que recomienden que el niño vaya al hospital para realizarle una radiografía y revisar la colocación del botón de la sonda G.
- Fuera del horario de atención, llame al consultorio de su proveedor de atención médica.

Notas

Gastrostomy button, replacing

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.