Hablemos
Acerca De…

Colocación del botón de gastrostomía

El botón de gastrostomía, a veces llamado botón G, es una forma de darle a su niño alimentos líquidos directamente en el estómago. Este botón le ayuda a su niño a mantener un peso normal al permitir la administración de alimentación complementaria. El botón permite que su niño se mueva con más normalidad que otros métodos debido a que el botón queda al nivel de la piel.

Algunas veces, los padres se sienten nerviosos al colocar el botón de gastrostomía de su niño, sobre todo si es la primera vez. Esto es normal. Llame al consultorio de su médico o al Departamento de Ostomía del Primary Children's si tiene preguntas sobre el botón de gastrostomía..

¿Cómo coloco el botón de gastrostomía?

Pasos

1. Reúna todos sus suministros:
   - Dos vasos, uno con agua y el otro vacío
   - Varias toallas o paños
   - Crema lubricante a base de agua (como K-Y® Jelly)
   - Cinta adhesiva de tela (como Mefix®)
   - Estuche del botón de gastrostomía
   - Esponja de drenaje de 2 x 2 pulgadas (5 x 5 cm)
   - Crema protectora, si es necesario
2. Lávese las manos con agua caliente y jabón.
3. Acueste a su niño en un lugar cómodo. Es posible que necesite sostener a su niño con firmeza.
4. Párese del mismo lado del botón de gastrostomía de su niño; por lo regular está del lado izquierdo. Tenga las toallas o paños a la mano para secar cualquier derrame cuando coloque el botón.
5. Coloque la jeringa de 10 cc en el puerto (orificio) del globo. El puerto puede decir "bal" o tener una línea negra dependiendo del tipo de botón de gastrostomía. Asegúrese que la jeringa esté conectada firmemente al puerto del globo. Un sello firme permite succionar el agua.



Colocación del botón de gastrostomía

6. Succione el agua del botón de gastrostomía tirando del émbolo de la jeringa. Deseche el agua en el vaso vacío.



7. Retire el botón G de su niño. Succione entre 3 y 5 cc de agua con la jeringa de 10 cc del vaso con agua. Cinco cc de agua equivalen a aproximadamente una cucharadita.

8. Saque un botón G nuevo del estuche y aplique un poco de crema lubricante a base de agua sobre el botón.

9. Coloque el nuevo botón en el lugar de la gastrostomía.

10. Inyecte entre 3 y 5 cc de agua en el puerto del globo.

11. **Revise el contenido del estómago haciendo lo siguiente:**

    - Conecte la sonda de alimentación continua/en bolos al botón G. Saque la jeringa de 60 cc del estuche del botón G. Conecte la jeringa al extremo de la sonda.
    - Succione con la jeringa y revise si hay contenido del estómago en la sonda. Si lo hay, significa que colocó el botón G en el lugar correcto.

    Haga lo siguiente si no hay contenido del estómago en la sonda:

    - Recuerde que es posible que no haya contenido del estómago en la sonda si no ha alimentado a su niño durante varias horas y acaba de cambiar el botón. Inyecte entre 10 y 15 cc de agua en la sonda y observe si hay contenido del estómago mezclado con el agua.
    - **Si no lo hay, llame al consultorio de su médico en el horario normal de la clínica ambulatoria** (de 8 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes). Es posible que tenga que llevar a su niño al hospital para que le hagan una radiografía para revisar la colocación del botón G.
    - **Si no hay contenido del estómago y sucede fuera del horario normal de la clínica,** llame al consultorio de su médico y pida hablar con el médico o residente de guardia.

Intermountain
Primary Children's Hospital
The Child First and Always®

© 2013 Intermountain Healthcare, Primary Children's Hospital. Toda la información contenida en la series ***Hablemos acerca de . . .*** tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de cuidados de la salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Pediatric Education Services, 801.662.3500 | Translation 11/13, LTA520551509 | Gastrostomy button, placing (07/13)